

内訳概況書の達人fromキーパー財務17(内訳書)

運用ガイド

この度は、「内訳概況書の達人fromキーパー財務17(内訳書)」をご利用いただき誠にありがとうございます。

「内訳概況書の達人fromキーパー財務17(内訳書)」は、株式会社シスプラの「キーパー財務」の会計データを「内訳概況書の達人」に取り込むためのプログラムです。このマニュアルでは、「内訳概況書の達人fromキーパー財務17(内訳書)」のインストール手順や操作手順について説明しています。



目次

1.対応製品	3
2.動作環境	4
3.インストール方法	5
パターン①「達人Cube」からアップデートする場合	5
パターン②「達人」公式サイトからファイルをダウンロードする場合	9
4.運用方法	11
パターン①	
「キーパー財務」と「内訳概況書の達人」が同一コンピュータにインストールされている場合	11
パターン②	
「キーパー財務」と「内訳概況書の達人」が別のコンピュータにインストールされている場合	12
5.操作方法	13
パターン①	
「キーパー財務」と「内訳概況書の達人」が同一コンピュータにインストールされている場合	13
パターン②	
「キーパー財務」と「内訳概況書の達人」が別のコンピュータにインストールされている場合	19
6.連動対象項目	28
「キーパー財務」から連動するデータ（連動元）	28
「内訳概況書の達人」に連動するデータ（連動先）	29
[残高取込] 画面	30
科目内訳明細書	31
7.アンインストール方法	36
8.著作権・免責等に関する注意事項	37

1.対応製品

「内訳概況書の達人fromキーパー財務17(内訳書)」に対応するNTTデータの対応製品及び株式会社シスプラの対応製品は以下のとおりです。

対応製品	対応アプリケーション
NTTデータ対応製品	内訳概況書の達人（平成16年度以降用） Professional Edition
	内訳概況書の達人（平成16年度以降用） Standard Edition
株式会社シスプラ対応製品	キーパー財務17

2.動作環境

「内訳概況書の達人fromキーパー財務17(内訳書)」に必要な動作環境は「1.対応製品」(P.3)に記載の「株式会社シスプラ対応製品」と同様です。



注意

- 「内訳概況書の達人fromキーパー財務17(内訳書)」のインストールやプログラムの起動を行うには、「1.対応製品」(P.3)に記載の「株式会社シスプラ対応製品」がインストールされている必要があります。
- 「内訳概況書の達人fromキーパー財務17(内訳書)」の起動中に、「キーパー財務」の起動、及びアンインストールを行うことができません。

3.インストール方法

「内訳概況書の達人fromキーパー財務17(内訳書)」をインストールする手順は、「達人Cube」からアップデートする方法と「達人」公式サイトからファイルをダウンロードする方法の2パターンあります。



注意

インストール作業中に「ユーザーアカウント制御」画面が表示されることがあります。その場合は「はい」ボタンをクリックして作業を進めてください（必要に応じてパスワードを入力します）。

パターン①

「達人Cube」からアップデートする場合

1. 「達人Cube」にログインし、[アップデート]をクリックします。




「アップデート」画面が表示されます。

2. ユーティリティ[オプション]をクリックします。



[オプション] 画面が表示されます。

3. [更新情報]タブー[更新情報を取得する範囲(データ連動)]において該当の[連動元(会社名)]をクリックしてチェックを付け(①)、[OK]ボタンをクリックします(②)。




[アップデート] 画面に戻ります。

4. アップデートコンテンツ[データ連動]をクリックします。




[データ連動] 画面が表示されます。

5. [更新情報を取得]ボタンをクリックします。



連動コンポーネントが表示されます。

6. 該当の連動コンポーネントをクリックして選択し(①)、[アップデート]ボタンをクリックします(②)。



[セットアップウィザード] 画面が表示されます。

7. [次へ]ボタンをクリックします。

[インストール先の指定] 画面が表示されます。

※ インストール先を変更する場合は[参照] ボタンをクリックします。

8. インストール先のフォルダを指定し、[次へ]ボタンをクリックします。

[インストール準備完了] 画面が表示されます。

9. [インストール]ボタンをクリックします。

インストールが開始されます。

10. [セットアップウィザードの完了]画面が表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。

以上で、「内訳概況書の達人fromキーパー財務17(内訳書)」のインストールは完了です。

パターン②

「達人」公式サイトからファイルをダウンロードする場合

1. 「達人」オフィシャルサイトの連動会計・給与ソフトのページ
(<http://www.tatsuzin.info/rendousoft/>)を開きます。



2. 該当の連動会計・給与ソフトメーカーの[連動コンポーネントをダウンロードする]ボタンをクリックします。
該当の連動会計・給与ソフトメーカーの最新の連動コンポーネント一覧画面が表示されます。
3. 該当の連動コンポーネントの[連動コンポーネントをダウンロードする]ボタンをクリックします。
画面の一番下に通知バーが表示されます。
4. [保存]ボタンの右端にある[▼]ボタンをクリックし、表示されるメニュー[名前を付けて保存]をクリックします。
[名前を付けて保存] 画面が表示されます。
5. 保存する場所を指定し、[保存]ボタンをクリックします。
保存する場所に指定した場所に、ファイルがダウンロードされます。

- 6.** 手順5でダウンロードしたファイルをダブルクリックします。
[セットアップウィザード] 画面が表示されます。
- 7.** [次へ]ボタンをクリックします。
[インストール先の指定] 画面が表示されます。
※ インストール先を変更する場合は[参照] ボタンをクリックします。
- 8.** インストール先のフォルダを指定し、[次へ]ボタンをクリックします。
[インストール準備完了] 画面が表示されます。
- 9.** [インストール]ボタンをクリックします。
インストールが開始されます。
- 10.** [セットアップウィザードの完了]画面が表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。

以上で、「内訳概況書の達人fromキーパー財務17(内訳書)」のインストールは完了です。

4.運用方法

「内訳概況書の達人fromキーパー財務17(内訳書)」は、「キーパー財務」のデータから中間ファイルを作成します。

データ取り込みの操作方法は、「キーパー財務」と「内訳概況書の達人」が同一コンピュータにインストールされているかどうかで異なります。

パターン①

「キーパー財務」と「内訳概況書の達人」が同一コンピュータにインストールされている場合


「内訳概況書の達人fromキーパー財務17(内訳書)」で作成された中間ファイルを直接「内訳概況書の達人」に取り込みます。



パターン②

「キーパー財務」と「内訳概況書の達人」が別のコンピュータにインストールされている場合

「キーパー財務」がインストールされているコンピュータで中間ファイルを作成し、「内訳概況書の達人」がインストールされているコンピュータで取り込みます。



5.操作方法

「内訳概況書の達人fromキーパー財務17(内訳書)」を使って、以下の手順で連動します。


事前に「6.連動対象項目」(P.28)を必ずお読みください。

操作手順は、「キーパー財務」と「内訳概況書の達人」が同一コンピュータにインストールされているかどうかで異なります。

パターン①


「キーパー財務」と「内訳概況書の達人」が同一コンピュータにインストールされている場合

1. 「内訳概況書の達人」を起動してデータを取り込む顧問先データを選択し、業務メニュー[データのインポート]をクリックします。




[データのインポート] 画面が表示されます。

2. [キーパー財務17からのインポート(内訳書)]をクリックして選択し(①)、[確定]ボタンをクリックします(②)。




[ログイン] 画面が表示されます。

3. 「キーパー財務」で登録したオペレータコードとパスワードを入力し(①)、[OK]ボタンをクリックします(②)。




[内訳概況書の達人fromキーパー財務17 (内訳書)] 画面が表示されます。

4. [次へ]ボタンをクリックします。



対象データの指定画面が表示されます。

5. [データ選択を開く]ボタンをクリックします。



[データ選択] 画面が表示されます。

6. 「内訳概況書の達人」に取り込む「キーパー財務」のデータをクリックして選択し(①)、 [F12:選択]ボタンをクリックします(②)。

データ選択

① 共有データの取得と保管を自動化する

No▲	コード	データ名	会計年度	会計期間	データフォルダ	バージョン	共有
1	HOJIN001	株式会社 ○○	X期	XXXX/XX/XX ~ XXXX/XX/XX	*DATA#0001	17版	

共有保管 共有取得 検索解除 検索 情報 更新

②

ESC:キャンセル F1: F2: F3: F4: F5: F6: F7: F8: F12:選択

[ENTER] 又はダブルクリック又は[F12]で選択します。
 空白行は選択できません。[F3]で新規にデータを作成するか、又は[F7]で作成済みのデータを復元してください。
 選択データを削除する場合は[F5]、ファイル名などのデータに保存する場合は[F6]を押します。
 共有データを処理する場合は[共有取得]、取得した共有データを他のオペレータが使えるようにする場合は[共有保管]をクリックします。

対象データの指定画面に戻ります。

7. 対象データを確認し(①)、[次へ]ボタンをクリックします(②)。

内訳概況書の達人 from キーパー財務17 (内訳書)

連動元となる対象データを「データ選択を開く」ボタンを押して指定します。

①

データ選択を開く

データ区分	法人
会社名	株式会社 ○○
会計年度	X期
会計期間	XXXX/XX/XX ~ XXXX/XX/XX

対象のデータが正しく指定されているか確認し、[次へ]をクリックしてください。

②

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

計算条件の指定画面が表示されます。


8. 計算条件を指定し(①)、[次へ]ボタンをクリックします(②)。

確認画面が表示されます。

9. 内容を確認し(①)、[完了]ボタンをクリックします(②)。

[インポートデータ確認] 画面が表示されます。

10. [閉じる]ボタンをクリックします。



[業務メニュー] 画面に戻ります。データの作成（中間ファイルの作成）が終了すると同時に、「内訳概況書の達人」にデータが取り込まれます。

以上で、データの取り込みは完了です。



注意

連動直後は「残高取込」画面にのみデータが連動されています。連動後には、「内訳概況書の達人」側で残高取込を行う必要があります。残高取込を各帳票で行うと、各帳票上にデータが取り込まれ表示されます。詳細な手順については『内訳概況書の達人 運用ガイド』－「帳票の作成」－「科目内訳明細書を作成する」－「残高データを使って明細を作成する」をご確認ください。

パターン②

「キーパー財務」と「内訳概況書の達人」が別のコンピュータにインストールされている場合

1. Windowsのスタートメニュー[すべてのプログラム]－[達人シリーズ]－[連動コンポーネント]－[内訳概況書の達人fromキーパー財務17(内訳書)]をクリックします。

[ログイン] 画面が表示されます。


※ Windows 10の場合は、Windowsのスタートメニュー [すべてのアプリ] － [達人シリーズ] － [連動コンポーネント] － [内訳概況書の達人fromキーパー財務17(内訳書)] をクリックします。

Windows 8.1の場合は、[アプリ] 画面に表示されている [内訳概況書の達人fromキーパー財務17(内訳書)] をクリックします。

2. 「キーパー財務」で登録したオペレータコードとパスワードを入力し(①)、[OK]ボタンをクリックします(②)。


[内訳概況書の達人fromキーパー財務17(内訳書)] 画面が表示されます。

3. [次へ]ボタンをクリックします。




対象データの指定画面が表示されます。

4. [データ選択を開く]ボタンをクリックします。




[データ選択] 画面が表示されます。

5. 「内訳概況書の達人」に取り込む「キーパー財務」のデータをクリックして選択し(①)、 [F12:選択]ボタンをクリックします(②)。



対象データの指定画面に戻ります。

6. 対象データを確認し(①)、[次へ]ボタンをクリックします(②)。



計算条件の指定画面が表示されます。

7. 計算条件を指定し(①)、[次へ]ボタンをクリックします(②)。

① 計算条件を指定してください。

計算対象期間
4 5 6 · 7 8 9 · 10 11 12 · 1 2 3 決

消費税計算区分
☒ 税込み ☐ 税抜き

計算条件が正しく指定されているか確認し、[次へ]をクリックしてください。

②

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

中間ファイルの指定画面が表示されます。

8. [参照]ボタンをクリックします。

連動先となる『内訳概況書の達人(内訳書)』で使用する中間ファイルを指定します。

中間ファイル


参照

中間ファイル名が正しく指定されているか確認し、[次へ]をクリックしてください。

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

〔中間ファイルの指定〕画面が表示されます。


9. [保存する場所](①)と[ファイル名]を指定し(②)、[保存]ボタンをクリックします(③)。



中間ファイルの指定画面に戻ります。


※ 出力先のファイル拡張子にはxmlを指定してください。

10. [中間ファイル]を確認し(①)、[次へ]ボタンをクリックします(②)。




確認画面が表示されます。

11. 内容を確認し(①)、[完了]ボタンをクリックします(②)。



終了画面が表示されます。


12. [OK]ボタンをクリックします。



手順9で指定した「保存する場所」に、中間ファイルが作成されます。


13. 作成された中間ファイルを、USBメモリなどの媒体やネットワークを介して「内訳概況書の達人」がインストールされているコンピュータに移動します。

- 14.** 「内訳概況書の達人」を起動して中間ファイルを取り込む顧問先データを選択し、業務メニュー[データのインポート]をクリックします。




[データのインポート] 画面が表示されます。

- 15.** [中間ファイル(財務会計用[内訳書])からのインポート]をクリックして選択し(①)、[確定]ボタンをクリックします(②)。




[データインポート] 画面が表示されます。

16. 作成した中間ファイルをクリックして選択し(①)、[開く]ボタンをクリックします(②)。



[インポートデータ確認] 画面が表示されます。

17. [閉じる]ボタンをクリックします。



[業務メニュー] 画面に戻ります。

以上で、データの取り込みは完了です。



注意

連動直後は「残高取込」画面にのみデータが連動されています。連動後には、「内訳概況書の達人」側で残高取込を行う必要があります。残高取込を各帳票で行うと、各帳票上にデータが取り込まれ表示されます。詳細な手順については『内訳概況書の達人 運用ガイド』－「帳票の作成」－「科目内訳明細書を作成する」－「残高データを使って明細を作成する」をご確認ください。

6.連動対象項目

「内訳概況書の達人fromキーパー財務17(内訳書)」では、「キーパー財務」の合計残高試算表よりデータを取り込みます。

「キーパー財務」から連動するデータ(連動元)

「キーパー財務」からはメニュー「日常処理」－「合計残高試算表」のデータが連動されます。

キーパー財務17

メニュー

- お気に入り
- 日常処理
- 決算処理
- 消費税
- 財務分析
- 初期設定
- 拡張機能
- 科目内訳
- 経営羅針盤

キーパー財務17

合計残高試算表

期間選択: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 決

補助: ☐ 全表示 ☐ 全非表示 ☐ ゼロ非表示

消費税: ☒ 税込 ☐ 税抜

集計区分: ☒ 累計 ☐ 発生

科目名	コード	繰越残高	借方金額	貸方金額	当月残高	構成比
現金	1101	460,178	87,068,413	86,840,462	688,129	0.2
▶ 当座預金	111	26,834,528	219,915,111	202,402,064	44,347,575	14.4
▶ 普通預金	131	33,207,345	32,632,354	30,592,209	35,247,490	11.5
通知預金	137	2,804,200	378,600	0	3,182,800	1.0
定期預金	141	26,625,727	56,950	0	26,682,677	8.7
定期積金	148	11,200,000	900,000	0	12,100,000	3.9
受取手形	151	36,183,081	101,788,185	88,969,746	49,001,520	15.9
▶ 売掛金	152	-1,414,791	63,585,000	16,824,000	45,346,209	14.8
未収入金	153	350,000	0	0	350,000	0.1
有価証券	159	500,000	0	0	500,000	0.2
当座資産合計		44,100,000	702,033,032	47,657,657	698,475,375	100.0
商品	162	19,843,530	0	0	19,843,530	6.5
棚卸資産合計		19,843,530	0	0	19,843,530	6.5
仮払消費税	180	10,077,256	239,907	0	10,317,163	3.4
仮払金	181	6,800,000	2,556,537	556,537	8,800,000	2.9
貸付金	186	16,912,000	24,620,000	19,683,000	21,849,000	7.1
貸倒引当金	198	5,545,775	0	0	5,545,775	1.8

[F3]元帳にジャンプ。[スペース]または[▼]補助科目表示/非表示切り替え。[F4]諸口残月別推移。[F5]科目残月別推移。

ESCキャンセル F1ヘルプ F2:2期比較 F3元帳 F4諸口 F5月計表 F6補助リスト F7: F8印刷 F12閉じる

「内訳概況書の達人」に連動するデータ(連動先)

「内訳概況書の達人」に連動する内容は以下のとおりです。次ページ以降の画面・各帳票の網掛け部分が連動対象項目です。

科目内訳明細書

〔残高取込〕画面

- ・ 預貯金等の内訳書
- ・ 受取手形の内訳書
- ・ 売掛金（未収入金）の内訳書
- ・ 仮払金（前渡金）の内訳書／貸付金及び受取利息の内訳書
- ・ 棚卸資産（商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品）の内訳書
- ・ 有価証券の内訳書
- ・ 固定資産（土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。）の内訳書
- ・ 支払手形の内訳書
- ・ 買掛金（未払金・未払費用）の内訳書【平成18年3月31日以前開始事業年度用】
- ・ 買掛金（未払金・未払費用）の内訳書【平成18年4月1日以後開始事業年度用】
- ・ 仮受金（前受金・預り金）の内訳書／源泉所得税預り金の内訳
- ・ 借入金及び支払利子の内訳書
- ・ 土地の売上高等の内訳書
- ・ 売上高等の事業所別の内訳書
- ・ 役員報酬手当等及び人件費の内訳書【平成18年3月31日以前開始事業年度用】
- ・ 役員報酬手当等及び人件費の内訳書【平成18年4月1日以後開始事業年度用】
- ・ 地代家賃等の内訳書／工業所有権等の使用料の内訳書
- ・ 雑益、雑損失等の内訳書
- ・ その他の科目の内訳書①～⑤



注意

連動直後は〔残高取込〕画面にのみデータが連動されています。連動後には、「内訳概況書の達人」側で残高取込を行う必要があります。残高取込を上記の各帳票で行うと、各帳票上にデータが取り込まれ表示されます。詳細な手順については『内訳概況書の達人 運用ガイド』－「帳票の作成」－「科目内訳明細書を作成する」－「残高データを使って明細を作成する」をご確認ください。

[残高取込]画面

残高取込

取込方法

☒ 明細作成(選択した残高を帳票上に新規明細として取込み)

☐ 金額更新(内訳明細に対応した勘定科目の残高のみ取込み)

科目	補助科目	残高
☒ 1101 現金		7,603,600
☐ 1102 当座預金		2,971,000
☒	1 ○○銀行/本店	2,971,000
☐	2 ××銀行/××	0
☐	3 △△銀行/△△	0
☐	その他	0
☐ 1112 普通預金		12,445,300
☒	1 ○○銀行/本店	12,195,300
☒	2 ××銀行/××	50,000
☒	3 △△銀行/△△	200,000
☐	その他	0
☐ 1122 定期預金		400,000
☒	1 ○○銀行/本店	300,000
☒	2 ××銀行/××	100,000
☐	その他	0

F1 ヘルプ

F2 閉じる

F4 全消去

F11 全選択

Enter 実行

受取手形の内訳書

[illegible]

④ 仮払金（前渡金）の内訳書／貸付金及び受取利息の内訳書

[illegible]

棚卸資産（商品又は製品、半製品、仕掛品、
原材料、貯蔵品）の内訳書

[illegible]

有価証券の内訳書

[illegible]

☐ 固定資産（土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。）
の内訳書

[illegible]

支払手形の内訳書

[illegible]

7.アンインストール方法

「内訳概況書の達人fromキーパー財務17(内訳書)」をコンピュータからアンインストールするには、以下の手順で行います。



注意

アンインストール作業中に「ユーザーアカウント制御」画面が表示されることがあります。その場合は「はい」ボタンをクリックして作業を進めてください（必要に応じてパスワードを入力します）。

1. Windowsのスタートメニュー[コントロールパネル]をクリックします。

「コントロールパネル」画面が表示されます。

※ Windows 10の場合は、Windowsのスタートボタンを右クリックし、表示されるメニューから「コントロールパネル」をクリックします。

Windows 8.1の場合は、「アプリ」画面に表示されている「内訳概況書の達人fromキーパー財務17(内訳書)」を右クリックし「アンインストール」をクリックし、手順3に進みます。

2. 「プログラムのアンインストール」をクリックします。

「プログラムのアンインストールまたは変更」画面が表示されます。

※ 「コントロールパネル」画面をアイコン表示にしている場合は、「プログラムと機能」をクリックします。

3. 「内訳概況書の達人fromキーパー財務17(内訳書)」をクリックして選択し、「アンインストール」をクリックします。

確認画面が表示されます。

4. 「はい」ボタンをクリックします。


終了画面が表示されます。

5. 「OK」ボタンをクリックします。

以上で、「内訳概況書の達人fromキーパー財務17(内訳書)」のアンインストールは完了です。

8.著作権・免責等に関する注意事項

- 「内訳概況書の達人fromキーパー財務17(内訳書)」のソフトウェア製品全体の著作権、工業所有権の一切の知的財産権は株式会社シスプラに帰属するものとします。
- 「内訳概況書の達人fromキーパー財務17(内訳書)」の複製物（バックアップ・コピー）は、不慮の事故に備えて1部のみ作成することができます。
- 「内訳概況書の達人fromキーパー財務17(内訳書)」を使用した結果の損害及び影響について、原因のいかんを問わず、弊社及び株式会社シスプラは一切の賠償の責任を負いません。
- 「内訳概況書の達人fromキーパー財務17(内訳書)」のプログラム及びドキュメント等の一部または全部をどのような場合でもその形態を問わず無断で解析・改造・配布等を行うことはできません。
- 「内訳概況書の達人fromキーパー財務17(内訳書)」のソフトウェア製品仕様は、事前の通知なしに変更することがあります。



内訳概況書の達人fromキーパー財務17(内訳書) 運用ガイド

平成29年2月3日初版
